

Windows 網路設定方法：


***裝置需取得校內 IP 才可進入“網路與資訊安全管理系統”，取得可透過 VPN、NTUT wifi(NTUT 802.1X wifi 亦可)、有線網路。

VPN 連線([點我](#))、NTUT 802.1X wifi 連線([點我](#))

1. 設定 > 網路和網際網路 > 狀態 > 變更介面卡選項
2. 接上網路線，雙擊“乙太網路”



3. 於彈出視窗點選“詳細資料”，記住“實體位址”



4. 至瀏覽器登入“[校園入口網站](#)” > 資訊系統 > 網路管理 > 網路與資訊安全管理系統 > IP 與 MAC > 選擇設備(MAC)管理

5. 點選“新增”，填入相關資料並儲存(網卡位址即實體位址，請注意格式為 XX:XX:XX:XX:XX:XX)

新增裝置

名稱(必填) 網卡位址(必填)

測試機 00:50:56:12:34:56

類型(必填)

個人電腦

品牌(必填) 型號

Vmware, Inc. Test123

作業系統(必填)

Microsoft Windows 10

外觀 擺放位置

黑色 辦公桌上

大樓名稱(必填) 房間編號(必填)

綜合科館 1234

備註

備註

儲存

6. 點選 IP 與 MAC > IP 位址管理，記住 IP，點選連結圖示

管理清單

可供管理之IP清單


顯示 10 項結果 搜尋:

	編號	IP	對應裝置	流量上限(每日)	狀態	功能
●	1	140.124.0.6	無對應	10 GB	正常	→
●	2	140.124.0.7	無對應	10 GB	正常	↗
●	3	140.124.0.8	無對應	10 GB	正常	↗


顯示第 1 至 3 項結果，共 3 項

上一頁 1 下一頁

7. 於下拉選單點選剛剛新增之電腦並儲存



8. 返回第 2 步驟“變更介面卡選項”，雙擊乙太網路 > 內容，勾選並雙擊“網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)”，設定參數請照下圖填入，並點擊“確定”，即完成網路設定。



有問題請 LINE:@081xduhj